

## KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimedii. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach działających na systemie operacyjnym Windows 10; jeśli system ten nie jest zainstalowany na komputerze w Sali Królestwa, przed przystąpieniem do czynności opisanych poniżej należy uaktualnić go do systemu *Windows 10 (Home Edition)*. Jeśli uaktualniasz system z poprzedniej wersji systemu operacyjnego Windows, kroki konfiguracyjne mogą się nieznacznie różnić. Jednak instrukcja ta wciąż dostarczy informacji potrzebnych do skonfigurowania komputera.


### PRZED SKONFIGUROWANIEM KOMPUTERA

- ❖ Podczas procesu konfiguracji zostaniesz poproszony o podanie numeru seryjnego. Możesz znaleźć go na dolnej lub tylnej części obudowy komputera.
- ❖ Będziesz potrzebował adresu e-mail, aby zalogować się do Sklepu Windows w celu ściągnięcia aplikacji JW Language, JW Library oraz/lub JW Library Sign Language na twój komputer. Sklep Windows jest aplikacją internetową, gdzie użytkownicy pobierają programy działające w systemie operacyjnym Windows 10. Sklep ten jest podobny do Mac App Store oraz Google Play Store.

### DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ DO SYSTEMU WINDOWS 10


1. Na ekranie **Personalizacja** wprowadź numer seryjny w polu tekstowym **Nazwa Komputera**.
2. Kliknij przycisk **Dalej**.
3. Wybierz ustawienia właściwe dla twojego regionu/lokalizacji.
4. Kliknij przycisk **Dalej**.
5. Kliknij przycisk **Zatwierdź**, aby zaakceptować warunki prawne korzystania z systemu operacyjnego Windows.

6. Kliknij przycisk **Dostosuj ustawienia**. Nie klikaj przycisku **Użyj ustawień ekspresowych**.




7. W obszarze **Personalizacja i Lokalizacja** wyłącz wszystkie wymienione opcje.

8. Kliknij przycisk **Dalej**.



9. W obszarze **Łączność i raportowanie błędów** należy wyłączyć wszystkie opcje.


10. Kliknij przycisk **Dalej**.




11. W obszarze **Przeglądarka i ochrona** włącz tylko opcję używaj usług online SmartScreen.

12. Wyłącz wszystkie inne wymienione opcje.

13. Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować konfigurację.



14. Kliknij przycisk **Pomiń ten krok**, aby ominąć wprowadzenie istniejącego lub tworzenie nowego konta Microsoft.




## Tworzenie konta dla tego komputera

15. Wprowadź "KHAdmin" (bez cudzysłówów) w polu **Kto będzie używać tego komputera**.


16. Wprowadź hasło w polu **Wprowadź hasło** (trzymaj hasło w bezpiecznym miejscu). Podaj hasło ponownie w polu **Wprowadź hasło ponownie**.

17. Wprowadź informacje w polu **Wskazówka dotycząca hasła**.

18. Kliknij przycisk **Dalej**.




19. Kliknij przycisk **Nie** po pojawieniu się opcji **Czy chcesz znajdować komputery, urządzenia i zawartość tej sieci...**



## KONFIGURACJA STANDARDOWEGO KONTA UŻYTKOWNIKA


20. Kliknij przycisk **Windows** w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.

21. Wybierz opcję **Konta**.




22. Wybierz **Rodzina i inne osoby** w lewej części ekranu.


23. Wybierz **Dodaj kogoś innego do tego komputera** w prawej części ekranu.



24. Kliknij link **Nie mam informacji logowania tej osoby**.



25. Kliknij na link **Dodaj użytkownika bez konta Microsoft**.




26. Wprowadź "KHUser" (bez cudzysłowów) w polu **Kto będzie używać tego komputera**.

27. Podaj hasło w polu **Wprowadź hasło**. Podaj to hasło ponownie w polu **Wprowadź hasło ponownie**.

28. Wprowadź informacje w polu **Wskazówka dotycząca hasła**.


29. Kliknij przycisk **Dalej**, aby utworzyć konto użytkownika.



30. Zamknij okno **Ustawienia**.

## KONFIGURACJA USTAWIEŃ EKRANU

31. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie głównego pulpitu i wybierz **Ustawienia ekranu**.



32. W części **System** wybierz opcję **Ekran** po lewej stronie ekranu.

33. Kliknij na przycisk **Identyfikuj**, aby potwierdzić urządzenia wyświetlające, które są podłączone do komputera. Po kliknięciu na ten link na każdym ekranie podłączonym do komputera pojawi się numer. Zazwyczaj monitor komputera będzie oznaczony jako "1", a urządzenie wyświetlające filmy jako "2". Jednak niektórzy producenci mogli skonfigurować to ustawienie w odwrotnej kolejności.

**Uwaga:** Musisz skonfigurować każde urządzenie podłączone do twojego komputera. Na przykład, jeśli komputer jest podłączony do monitora komputerowego oraz monitora LCD, kroki od 34-43 muszą być wykonane dwukrotnie.


34. W oknie ustawień **Ekran** kliknij na pole z numerem, jaki odpowiada urządzeniu, które chcesz skonfigurować.

35. Kliknij w rozwijaną listę **Orientacja** i wybierz **Pozioma**.

36. Kliknij w rozwijaną listę **Wiele ekranów** i wybierz **Rozszerz te ekrany**.

37. Upewnij się, że opcja **Ustaw ten wyświetlacz jako główny** wybrana jest tylko dla monitora komputera.

38. Kliknij w link **Zaawansowane ustawienia ekranu**.



39. Kliknij w rozwijaną listę **Rozdzielczość** i wybierz **1920 x 1080** lub **1280 x 720**. Wybierz wyższą rozdzielczość, która jest dostępna zarówno dla ekranu komputera jak również dla systemu dystrybucji wideo lub urządzenia wyświetlającego.


40. Kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zapisać zmiany.

41. Kliknij w link **Wyświetl właściwości karty**.




42. W zakładce **Monitor** kliknij rozwijaną listę **Częstotliwości odświeżania ekranu**, a następnie wybierz **60Hz** (lub wyższe jeśli dostępne).

43. Po skończeniu kliknij przycisk **OK**. Zamknij wszystkie okna ustawień.




44. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie głównego pulpitu i wybierz **Personalizuj**.



45. W części **Personalizacja** wybierz opcję **Tło** po lewej stronie ekranu.


46. Kliknij rozwijaną listę **Tło** i wybierz **Jednolity kolor**

47. Kliknij na czarny kolor płytki, aby ustawić czarny jako główny **Kolor tła**.




## KONFIGURACJA USTAWIEŃ AUDIO

48. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę głośnika. Przycisk ten zazwyczaj znajduje się obok ikony data i godzina w pasku narzędzi.




49. Wybierz opcję **Dźwięki**.




50. W zakładce **Dźwięki** kliknij w rozwijaną listę **Schemat dźwiękowy**, a następnie wybierz **Brak dźwięków**.


51. Kliknij przycisk **OK**.



52. Kliknij prawym przyciskiem myszy na **Pasek zadań** (zwykle na dole ekranu). Wybierz **Ustawienia**.




53. W oknie **Pasek zadań** wyłącz **Pokaż pasek zadań na wszystkich ekranach**. Zapobiegnie to wyświetlaniu paska zadań na ekranie.




## KONFIGURACJA WINDOWS DEFENDER HARMONOGRAM SKANOWANIA

54. Kliknij na przycisk **Windows**, wybierz **Wszystkie aplikacje i zlokalizuj folder Narzędzia administracyjne systemu Windows**. Wybierz **Harmonogram zadań**.
55. W menu po lewej stronie ekranu kliknij dwukrotnie **Biblioteka Harmonogramu Zadań**, następnie kliknij dwukrotnie każdy z następujących folderów **Microsoft > Windows > Windows Defender** lub **Microsoft > Windows Defender**.
56. Kliknij dwukrotnie na **MP Scheduled Scan** lub **Windows Defender Scheduled Scan**.




57. Wybierz zakładkę **Wyzwalacze**, następnie kliknij **Nowy**.



58. Określ harmonogram, który będzie dostosowany do wszystkich zborów korzystających z Sali Królestwa. Celem tej konfiguracji jest zapobieganie uruchomieniu skanowania antywirusowego w trakcie trwania zebrania.

Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać nowy wyzwalacz.

Kliknij przycisk OK, aby zapisać **MP Scheduled Scan**.




59. Zamknij **Harmonogram Zadań**.


## TWORZENIE KONTA MICROSOFT DLA SKLEPU

60. Kliknij przycisk **Windows**, wybierz wszystkie aplikacje, następnie wybierz **Sklep**.




61. Kliknij na ikonę  obok pola wyszukaj w prawej górnej części ekranu, następnie wybierz **Zaloguj**.

62. Wybierz **Konto Microsoft**.



63. Jeśli już posiadasz konto Microsoft, należy zalogować się przy użyciu loginu i hasła. Następnie przejdź do **kroku 67**.


Jeśli nie posiadasz konta Microsoft, kliknij w link **Założ je!**



64. Podaj żądane informacje, takie jak **Imię**, **Nazwisko**, **Adres e-mail** i **Hasło**. Dodatkowo możesz zostać poproszony o podanie **Kraju** i **Daty urodzenia**.

65. Kliknij przycisk **Dalej**.





Utwórzmy teraz Twoje konto

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox. Wszystkie usługi będą działać lepiej i w sposób spersonalizowany, jeśli zalogujesz się przy użyciu konta Microsoft.\*  
[Dowiedz się więcej](#)

Imię  Nazwisko

@example.com

Uzyskaj nowy adres e-mail

Hasło

Polska


☐ Jeśli już korzystasz z usługi firmy Microsoft, przejdź wstecz, aby zalogować się przy użyciu tego konta.  
[Dodaj użytkownika bez konta Microsoft](#)

65 **Dalej** Wstecz

66. Usuń zaznaczenie opcji **Chcę udoskonalić moje środowisko pracy online, zezwalając na użycie informacji o moim koncie w usłudze Microsoft Advertising.**

Usuń zaznaczenie opcji **Chcę otrzymywać oferty promocyjne od firmy Microsoft.**

67. Kliknij przycisk **Dalej**.



Zobacz to, co najbardziej Cię interesuje

Upewnij się, że zobaczysz odpowiednie wyniki wyszukiwania, reklamy i inne rzeczy, które lubisz, gdy firma Microsoft personalizuje swoje usługi pod kątem Twoich preferencji i używanych danych. Te ustawienia możesz zmienić online oraz w niektórych produktach i usługach firmy Microsoft.

☐ Chcę udoskonalić moje środowisko pracy online, zezwalając na użycie informacji o moim koncie w usłudze Microsoft Advertising (to ustawienie można zmienić w dowolnym momencie).


☐ Chcę otrzymywać oferty promocyjne od firmy Microsoft (subskrypcję można anulować w dowolnym momencie).

Kliknięcie przycisku Dalej oznacza wyrażenie zgody na warunki Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft oraz zasady zachowania poufności i zasady dotyczące plików cookie.

67 **Dalej** Wstecz

68. Kliknij w link **Zaloguj się tylko w tej aplikacji.**

69. Kliknij przycisk **Dalej**.



Zalogować na to urządzenie, używając Twojego konta Microsoft?

Od tej chwili będziesz odblokowywać to urządzenie, używając albo hasła do swojego konta Microsoft, albo numeru PIN (jeśli został ustawiony). Dzięki temu będzie możliwe korzystanie z pomocy funkcji Cortana, odnajdywanie urządzenia w przypadku jego utraty i automatyczne synchronizowanie ustawień.

Aby mieć pewność, że to naprawdę Ty, po raz ostatni poprosimy Cię o aktualne hasło systemu Windows. Przy następnym logowaniu się do systemu Windows użyjesz hasła do konta Microsoft.

Jeśli nie masz hasła systemu Windows, po prostu pozostaw puste pole i wybierz pozycję Dalej.

Bieżące hasło systemu Windows

**Zaloguj się tylko w tej aplikacji** 68 69 **Dalej**

70. Wyszukaj i pobierz aplikacje potrzebne na zebraniach, opublikowane przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, takie jak *JW Language*, *JW Library*, *JW Library Sign Language*.

71. Po skończeniu zamknij **Sklep Windows**.

## INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA VLC MEDIA PLAYER

72. Instalacja i konfiguracja programu VLC Media Player. W celu zainstalowania oprogramowania potrzebna będzie zgoda administratora dla konta lokalnego. Po zakończonym procesie instalacji postępuj zgodnie z instrukcją **Jak skonfigurować oprogramowanie do odtwarzania multimediów w Salach Królestwa**, aby prawidłowo skonfigurować odtwarzacz multimedialny.

## KONFIGUROWANIE PRZEGLĄDARKI MICROSOFT EDGE


73. Kliknij na przycisk **Windows**, następnie **Wszystkie aplikacje**, wybierz aplikację **Microsoft Edge**.



74. Kliknij ikonę ... (wielokropek) w prawym górnym rogu ekranu.

75. Wybierz **Ustawienia**.







76. W opcji **Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge z** wybierz **Określone strony**.

77. Użyj Wprowadź adres URL by sprecyzować poniższe adresy stron internetowych:

- <http://www.jw.org/>
- <http://wol.jw.org/>
- <http://tv.jw.org>

Po wprowadzeniu każdego adresu URL kliknij ikonę , aby zapisać wprowadzony adres URL.

78. W opcji **Na nowych kartach otwórz** wybierz **Pusta strona**.



79. Kliknij w ikonę ... (wielokropek) aby zamknąć ustawienia.